uttek Space – Anleitung

Webspace unter name.uttek.de · Stand 20.10.2026 · Preise vorläufig

1. Was ist enthalten?

	Space Privat	Space Plus	Space Business
Preis	3,99 € / Monat	7,99 € / Monat	14,99 € / Monat
Adresse	name.uttek.de mit SSL (https)		
Speicher	5 GB	20 GB	50 GB
E-Mail-Postfächer	2	5	10
uttek-Werkzeuge	beliebig als Option, Preis inkl. Lizenz und Installation		
Eigene Domain	verbindbar per CNAME oder Weiterleitung		
Testumgebung	ja		

Abrechnung per Rechnung, monatlich kündbar zum Monatsende. Kein Abo im Shop.

2. So bekommen Sie Ihren Space

1. Auf der Produktseite **Space anfragen**: Paket, Wunschname (z. B. `mueller`), optional Ihre Domain und die gewünschten uttek-Werkzeuge angeben.
2. Wir prüfen den Namen und senden Bestätigung und Rechnung.
3. Wir richten Adresse, Speicher, Postfächer und SSL persönlich ein – meist innerhalb von zwei Werktagen.
4. Sie erhalten Ihre Zugangsdaten persönlich (nicht per automatischer E-Mail).

3. Namen

Erlaubt sind Kleinbuchstaben a–z, Ziffern und Bindestrich, 1 bis 32 Zeichen, nicht mit Bindestrich am Anfang oder Ende. Reserviert sind u. a. `www, mail, ftp, admin, shop, api, test, demo`.

4. Inhalte hochladen

Ihre Website legen Sie als Dateien ab (HTML, CSS, JavaScript, Bilder, Videos, PDFs). Den Zugang zum Hochladen (SFTP/FTP) richten wir bei der Einrichtung für Ihren Ordner ein. Die Startseite heißt `index.html`. Unterordner sind möglich; die Datei `index.html` im Unterordner wird automatisch angezeigt.

> Aus Sicherheitsgründen werden nur gängige Dateitypen ausgeliefert und kein eigener Server-Code (PHP o. ä.) ausgeführt. Gebuchte uttek-Werkzeuge installieren wir für Sie; sie sind unter `name.uttek.de/<werkzeug>/` erreichbar.

5. Eigene Domain verbinden

Variante A – CNAME (empfohlen): Beim Anbieter Ihrer Domain im DNS einen Eintrag anlegen:

```
www    CNAME    name.uttek.de.
```

Teilen Sie uns die Domain mit. Wir ergänzen sie und aktivieren das SSL-Zertifikat. Änderungen im DNS brauchen bis zu 24 Stunden.

Variante B – Weiterleitung: Wenn Ihr Anbieter keinen CNAME erlaubt, richten Sie dort eine Weiterleitung (301) ein:

```
https://ihre-domain.de  →  https://name.uttek.de
```

Die Adresszeile zeigt danach name.uttek.de.

Die Domain selbst bleibt bei Ihrem Anbieter. Die Hauptdomain ohne www (`ihre-domain.de`) lässt sich bei den meisten Anbietern per Weiterleitung auf `www.ihre-domain.de` lenken.

6. Als Testumgebung nutzen

Legen Sie die neue Website unter name.uttek.de ab und testen Sie in Ruhe. Erst wenn alles passt, stellen Sie Ihre Domain per CNAME um – ohne Ausfallzeit für die alte Seite.

7. E-Mail

Postfächer wie `info@name.uttek.de` richten wir an. Abrufen per IMAP/POP3 und Versand per SMTP in jedem E-Mail-Programm; die Server-Daten erhalten Sie mit den Zugangsdaten.

8. Speicher, Sperre, Kündigung

Wir sehen die Belegung Ihres Speichers und melden uns rechtzeitig, bevor er voll ist. Mehr Speicher oder ein Wechsel ins Paket Business ist jederzeit möglich. Bei Kündigung oder offenen Rechnungen kann ein Space gesperrt werden; die Adresse zeigt dann einen Hinweis. Ihre Dateien erhalten Sie auf Wunsch vor der Löschung.

9. Kontakt

Fragen? Schreiben Sie uns über das Kontaktformular auf uttek.de.